

# Vorgehensweise beim Schröpfen mit Bildung eines Sammelbrutablegers

---

1. Vorbereiten und hinter den Völkern deponieren: komplette Beute für den Sammelbrutableger (Gitterboden mit verschlossenem Flugloch, Leerzarge(n), Folie, Innendeckel, Blechhaube, Wandergurt, an den Rand der Leerzarge 2 Futterwaben hängen), eine genügend große Anzahl Mittelwände oder ausgebaute Waben, eine Zarge mit Baurahmen für den Tausch gegen Drohnenbrutwaben.
2. Das erste Volk öffnen, eventuell Honigraum abheben und zur Seite stellen, Absperrgitter entfernen, dann:
3. vorsichtig Baurahmen (Drohnenbrutwabe) ziehen und aufmerksam nach der Königin absuchen, ansitzende Bienen in die Zarge für den Sammelbrutableger fegen, Drohnenbrutwabe in Leerzarge hängen, eine Brutwabe aussuchen, die viel verdeckelte Arbeiterinnenbrut enthält, diese Wabe ziehen, aufmerksam nach der Königin absuchen und mit den ansitzenden Bienen in die Zarge für den Sammelbrutableger hängen, an die Stelle der entnommenen Brutwabe eine ausgebaute Wabe oder Mittelwand hängen, die anderen Brutwaben an ihren alten Platz rücken, an die Stelle der entnommenen Drohnenbrutwabe einen leeren Baurahmen hängen.
4. Absperrgitter auflegen, Honigraum aufsetzen, Volk schließen.
5. Bei den anderen Völkern wird wie beim ersten Volk verfahren.
6. Wenn die Zarge gefüllt ist, wird der Sammelbrutableger mit der Folie, Innendeckel und Blechhaube verschlossen, mit dem Wandergurt umspannt und außerhalb des Flugkreises aufgestellt.

[Seite Ausdrucken](#)

---

*aus "einfach imkern" von Dr. Gerhard Liebig*